



金包车合线

10-1下部分
将上下两部分拼接后使用

★优活★手作加油站 扫描制作
<http://yoho-handmade.taobao.com>



A4纸 100%打印

10-3的中心线长度为10.3cm

请参照该尺寸校对打印的纸型是否准确。



使用布料与烫衬 实物大纸型→B面 10

部位名称	布料	数量	纸型或尺寸	烫衬说明
表布A	黑底蕾丝布	1片	10-1	先烫洋裁薄布衬→裁型→烫厚布衬 (不含缝份)
表布B	棉布	2片	10-2	先烫洋裁薄布衬→裁型
里布a	棉布	1片	10-1	先烫洋裁薄布衬→裁型
里布b		2片	10-2	先烫洋裁薄布衬→裁型
里布c	棉布	2片	10-3	一片烫洋裁薄布衬→裁型→烫单胶 铺棉(不含缝份); 另一片烫洋裁 薄布衬→裁型
卡夹口袋布		1片	↑11.5×→31.5	

完成尺寸：宽12.5cm（最宽处）、高10cm、厚5.5cm

使用口金：宽8cm、高4cm（不含扣头）的“口”形口金1个

其他材料：复古扣1组

不同表布的建议用衬

薄棉布→无须烫衬

★优活★手作加油站 扫描制作


<http://yoho-handmade.taobao.com>

制作方法




1 依照纸型将表布、里布烫好洋裁薄布衬，再依照纸型裁剪好，为表布A烫上不含缝份的厚布衬。

2 如图所示，将卡夹口袋布上下两边往内折烫0.7cm，再将左右两边往内折烫0.7cm并机缝压线。



3 将卡夹口袋布如图所示折烫出山线、谷线。


4 如图所示，分别在山线处机缝压线。



5 将卡夹口袋布固定在里布a上 (机缝一个“U”形)。

6 如图所示, 机缝固定里布c (烫单胶铺棉的那一片) 与里布a。


7 机缝里布c两侧边 (里布a的布先塞在里布c中), 并抓底4cm。



8 同样将另一片里布c也机缝成如图所示的里布c袋身。

9 用珠针固定2个里布c袋身 (正面对), 预留5~6cm返口, 机缝袋口一圈。

10 剪去多余缝份, 由返口将里布a翻出并熨烫平整, 并将里布c袋身翻至正面, 以藏针缝缝合返口并熨烫平整, 于距袋口0.2~0.3cm处压线。




11 将里布b疏缝固定于里布a上, 再机缝。

12 将2片里布b均机缝好后, 整个里布袋身就完成了。

13 在烫好厚布衬的表布A上准备安装复古扣的位置做记号。



表布A正面



表布A反面



14 装上复古扣的表布A正面和反面的样子。

15 将表布B与表布A机缝成表布袋身 (机缝方式与里布袋身相同)。



16 将里布袋身放入表布袋身中（正面相对），用珠针固定，预留7~8cm的返口后机缝。



17 如图所示，剪去多余的缝份并剪牙口（图中画圈处的缝份一定要剪至剩下0.2~0.3cm）。



18 由返口将袋身翻至正面，以藏针缝缝合返口，并熨烫平整。



19 机缝袋口一圈，将里布的复古扣安装处挖空，再装上复古扣的另一半。



20 在两片表布B（侧身）中心线处



21 如图所示，压线4cm。

★优活★手作加油站 扫描制作

<http://yoho-handmade.taobao.com>



22 缝上口金（缝法参考第59页棉麻水玉口金包的步骤14、15）。



23 完成。